

เปลี่ยนภาษา Taskbar

วิธีแก้ปัญหาเปลี่ยนภาษา ใน Windows 11


หากใครที่ติดตั้ง Windows 11 แล้ว ปุ่ม Language Bar จะอยู่ตรง taskbar เมื่อเรากดปุ่มตัวหนอน แล้วไม่เปลี่ยนเป็น Eng หรือ ไทย จึงได้ทำขั้นตอนแนะนำวิธีการตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาใน windows 11 ขึ้นมา



รูปที่ 1


วิธีแก้ปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows11 Language Bar

1.ไปที่ปุ่มเริ่ม Start คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Setting ตามรูปที่ 2



รูปที่ 2


จะขึ้นหน้าจอจดังรูปที่ 3




รูปที่ 3

เรียบเรียงโดย นายธนิต พุ่มดวง ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

2.คลิกที่ Time & language จากนั้นคลิกที่ Typing ที่เป็นรูปแป้นพิมพ์ ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5




รูปที่ 4




รูปที่ 5

3.เลือก Advanced Keyboard Settings ดังรูปที่ 6




รูปที่ 6

4.ที่เมนู Language bar option แล้วเลือก Input Language hot keys ดังรูปที่ 7




รูปที่ 7

5. จะมีหน้าต่าง Text Services and Input Languages แสดงขึ้นมาให้ เลือก Advanced Keyboard Settings ตามรูปที่ 8




ตามรูปที่ 8

6. ให้เลือก Change Key Sequence ตามรูปที่ 9



รูปที่ 9

7. แล้วให้กดตั้งค่าตามรูปที่ 8 แล้วกด OK จากนั้น กด Apply เป็นอันเสร็จการตั้งค่าเปลี่ยนภาษา ใน windows 11



ตามรูปที่ 8